

デジタル角度計レベルニック DP-180 ドライバーインストール手順

この度はデジタル角度計レベルニック DP-180 をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書をよくお読みいただき、ドライバーのインストールを行なってください。

■準備 ※ドライバーのインストールにはパソコンの Administrator 権限が必要です。

◎SK-LOG Lite 版 をお使いになる場合


- ①下記、当社 HP へアクセスしてください。
 - SK-LOG Lite 版 ソフトウェアダウンロード :
https://www.niigataseiki.co.jp/software_sklog.html
- ②HP よりデジタル角度計レベルニック DP-180 用のドライバー『CP210x.zip』をダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルは圧縮されています。ファイルを解凍し、お使いのパソコンの任意の場所に保存してください。
- ③パソコンの USB ポートに、デジタル角度計レベルニック DP-180 を接続してください。
- ④デジタル角度計レベルニック DP-180 の電源を ON にしてください。

◎SK-LOG WEB 認証版 もしくは USB ドングル版 をお使いになる場合

- ①製品版 SK-LOG の CR-ROM を、お使いのパソコンの CD-ROM ドライブに入れてください。
- ②CD-ROM 内の『CP210x』フォルダをお使いのパソコンの任意の場所にコピーしてください。
- ③パソコンの USB ポートに、デジタル角度計レベルニック DP-180 を接続してください。
- ④デジタル角度計レベルニック DP-180 の電源を ON にしてください。

※この手順書内では D:\Driver フォルダ下にコピーして説明しています。

※CP210x 以外のファイルは本製品では使用しません。



■ドライバーインストール方法


- ① デバイスマネージャを開いてください。
- ※『Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge』が表示されていると、ドライバーはインストール済みになります。



② 『CP2102 USB to UART Bridge Controller』を右クリックし、プロパティを選択してください。



③ プロパティ画面が開いたら、『ドライバーの更新』を選択してください。



④ 『コンピュータを参照してドライバーを検索』を選択します。



⑤ 『参照』をクリックし、**P1 ■準備** でパソコン上にコピーしたフォルダを指定します。このとき、お使いになるパソコンのOSの種類に従い、コピーした『CP210x』フォルダ下の下記のフォルダの場所を選択してください。



Windows10 : CP210x_Universal_Windows_Driver

Windows7/8/8.1 : CP210x_Windows_Drivers

※イラストはWindows10のパソコンにインストールする場合の例になります。
 お使いになるパソコンのOSの種類によっては詳細が異なる場合があります。
 ※ドライバーのインストール完了後、CD-ROMをパソコンから取り出してください。